



HALLO
neo-7

簡単な操作説明書

ラベルパートナーインストール編

①準備するもの



Windowsパソコン




同梱のUSBメモリ

②USBメモリをパソコンのUSBドライブに挿入する



③インストール作業

USBを挿入すると、自動でインストール画面が起動します



「ラベルパートナーをインストール」をクリックする



対応OS

WindowsXP
WindowsVista
Windows7
Windows8
Windows8.1
Windows10
Windows11
※MacOSは未対応




ラベルパートナーのインストール時は、パソコンとneo7本体を接続しないでください。




インストール画面が起動しない場合は、マイコンピュータ、マイドキュメント、またはエクスプローラで、CDドライブをクリックし、CD内の「guide.exe」をダブルクリックしてください。

※付属 USBをセットした時に、次のような「自動再生」画面が表示された場合は、「guide.exe の実行」をクリックしてください
すると、前頁③の「インストールfor neo-7 Label Partner」画面が表示されます。




[次へ]をクリックする





[インストール]をクリックする

インストール画面が表示されます




「このデバイス ソフトウェアをインストールしますか?」と表示されたら「インストール」をクリックする

この画面が表示された場合は「はい」をクリックし再起動する




「完了」をクリックする
これでラベルパートナーとUSBドライバーがインストールされました。

パソコン本体を通信ケーブルで接続する




本体の電源スイッチを約 1 秒長押しして電源をオンにして、
[通信] アイコンにタッチして通信モードにする



自動的にインストールが開始され、パソコンの右下の画面に「デバイスドライバソフトウェアをインストールしています」と表示されます。

パソコンの状況によって、インストール時間が 2 ～ 3 分かかる場合があります。



パソコンの右下の画面に「デバイスドライバソフトウェアが正しくインストールされました」と表示されたらインストール完了です。



通信確認作業

Neo7本体とパソコンを接続し、通信状態のままデスクトップのラベルパートナーのアイコンをダブルクリックしてラベルパートナーを起動します。




※ラベルパートナーインストールが完了するとデスクトップに左記アイコンが表示されます。

ラベルパートナーが起動し、[デフォルトラベル設定]ダイアログが表示されます。
サンプルラベルでは、標準ラベルを使用していますので[OK]をクリックします。



ラベルパートナーのメニュー・リボンの[通信]リボンの[プリンタ情報を取得]をクリックします。
※本体が通信状態になっていることを確認してください。



正常にインストールされていると、下記のようなプリンタ情報画面が表示されます。
[OK] をクリックします。

